



## CARPATHIA – M2103

### SERRE-TAILLE ET CORSET DE COU

**A** : serre-taille sous la poitrine, moulant, doublé, baleiné et entoilé, à coutures apparentes, ligne d'ourlet en forme, fermeture busc, œillets en deux parties pour le dos avec laçage et panneau. **B, C** : corset de cou à coutures sur le côté devant et dos, et œillets en deux parties avec laçage. Tous les modèles avec des galons achetés.

#### TISSUS:

**A, B** : brocart, tissus fantaisie. **C** : satin. **Doublure A, B, C** : twill ou coutil.

**Entoilage** : entoilage à coudre.

#### MERCERIE :

**A** : 6.4 m de lacet ou cordon à corset (0.6 cm), 1 busc (26 cm), 0.4 m de ruban gros-grain (3.8 cm) 1.2 m de ruban croisé (2 cm), 28 œillets en deux parties (0.6 cm), 3.7 m de ruban de biais double (1.3 cm), 2.3 m de ruban (0.3 cm) et 1.6 m de trou-trou de dentelle (1.5 cm). Reportez-vous aux Instructions de couture pour le renseignement sur la baleine.

**B** : 1.4 m de lacet ou cordon à corset (0.6 cm), 14 œillets en deux parties (0.6 cm), 2.1 m de ruban de biais simple (1.3 cm), 1.6 m de baleine plastique souple ou colliers de serrage en plastique (0.6 cm) et 1 appliqué en dentelle (14 cm).

**C** : 5.5 m de lacet ou cordon à corset (0.6 cm), 64 œillets en deux parties (0.6 cm), 2.7 m de baleine plastique souple ou colliers de serrage en plastique (0.6 cm) et 3.7 m de ruban de biais simple (1.3 cm).

#### SERRE-TAILLE A

- 1 DEVANT
- 2 COTE DEVANT
- 3 COTE
- 4 DOS
- 5 COTE DOS
- 6 COTE DEVANT INFERIEUR
- 7 COTE DOS INFERIEUR
- 8 PAREMENTURE DEVANT
- 9 PAREMENTURE DOS
- 10 PANNEAU DOS

#### CORSET DE COU B



11 COTE DEVANT  
12 DEVANT  
13 COTE  
14 COTE DOS  
15 DOS

CORSET DE COU C  
16 COTE DEVANT  
17 DEVANT  
18 COTE  
19 COTE DOS  
20 DOS

PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqure et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ETROIT - Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.

PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

SERRE-TAILLE A  
utilisez les pièces: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 & 11

115,150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
ENTOILAGE A

utilisez les pièces: 1,2,3,4,5,6,7 & 11



46,51 cm  
sans sens  
toutes les tailles  
DOUBLURE A  
utilisez les pièces: 1,2,3,4,5,6,7 & 11

115,140 cm  
sans sens  
toutes les tailles  
CORSET DE COU, DOUBLURE B  
utilisez les pièces: 12,13,14,15 & 16

115,140,150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
ENTOILAGE B  
utilisez les pièces: 12,13,14,15 & 16

46,51 cm  
sans sens  
toutes les tailles  
CORSET DE COU, DOUBLURE C  
utilisez les pièces: 17,18,19,20 & 21

115,140,150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
ENTOILAGE C  
utilisez les pièces: 17,18,19,20 & 21

46,51 cm  
sans sens  
toutes les tailles

## SERRE-TAILLE A

Ce serre-taille utilise trois types de baleine: baleine en acier plate de 6 mm et 1.3 cm pour les coutures droites sur les bords de l'ouverture du devant et dos; baleine en acier spirale de 6 mm pour les coutures arrondies; et baleine plastique de 6 mm pour le panneau dos. Les baleines en acier spirales prédécoupées et avec embout et les baleines en acier plates prédécoupées et traitées sont recommandées. On peut les trouver en ligne sur les sites Web de



fournitures pour la réalisation de corsets, généralement en longueurs qui augmentent tous les 1.3 cm.

Astuce : Si vous projetez de réaliser plusieurs vêtements qui ont besoin d'une baleine, vous aimerez investir dans des accessoires pour couper votre propre baleine en acier plate ou spirale, et acheter la baleine au mètre. Ceci vous permettra aussi de couper des mesures précises et de ne pas vous limiter aux mesures prédécoupées disponibles. Pour le faire vous-même, il vous faudra : des pinces coupantes pour baleine, une pour des baleines en acier spirales et une autre pour des baleines en acier plates, une lime métallique pour arrondir les extrémités de la baleine en acier plate, et des embouts pour baleine ou du liquide pour recouvrir les extrémités pointues. Le liquide empêche aussi la rouille lors du lavage.

On vous recommande fortement de faire une toile en mousseline avant de couper le tissu de confection. Pour faire une toile, coupez les pièces du devant, côté devant, côté devant inférieur, côté, côté dos, côté dos inférieur et dos d'un tissu pas cher, similaire au poids du tissu de confection, si possible. Il ne faut pas couper de doublure ni d'entoilage. Piquez les pièces ensemble et essayez.

Ajustez le patron, si nécessaire. Marquez les lignes de couture de 1.5cm et 6 mm la pièce de patron.

#### Mesures de la baleine

1. Après ajuster le patron, mesurez les longueurs pour couper ou commander la baleine. Mesurez la longueur des lignes de couture du milieu devant et dos et des lignes de piqûre sur le DEVANT (1) et le DOS (4). Mesurez la longueur de la ligne de couture du côté devant sur le COTE DEVANT (2). Superposez le COTE DEVANT INFÉRIEUR (6) au COTE (3), en faisant coïncider les lignes de couture et les lignes de piqûre du côté devant inférieur avec les lignes de couture du côté. Mesurez. Superposez le COTE DOS INFÉRIEUR (7) au COTE DOS (5) en faisant coïncider les lignes de couture et les lignes de piqûre du côté dos inférieur avec la ligne de couture du dos sur le côté dos. Mesurez. Soustrayez 1.3 cm de chaque mesure pour laisser de l'espace pour coudre la bordure sur les bords supérieur et inférieur.

Si vous utilisez des baleines prédécoupées, arrondissez-les à la taille la plus proche disponible.

Commandez ou coupez, en utilisant les mesures comme suit:



Pour les casiers à baleines du milieu devant: deux bandes de baleine en acier plate de 1.3 cm et deux bandes de baleine en acier plate de 6 mm.

Pour les casiers du dos : quatre bandes de baleine en acier plate de 6 mm.

Pour les casiers des coutures restantes: seize bandes de baleine en acier spirale de 6 mm.

Pour le panneau de fond : deux bandes de 31 cm de baleine plastique de 6 mm ou des colliers de serrage en plastique.

Astuce : Pour faire coïncider plus facilement chaque bande de baleine avec sa couture correcte, marquez chaque couture et sa bande de baleine correspondante.

2. Bâissez l'ENTOILAGE à l'ENVERS de toutes les pièces correspondantes en TISSU.

Astuce : L'entoilage est utilisé pour donner plus de corps et de stabilité aux vêtements. Même s'il ne sera pas visible de l'endroit, le serre-taille semblera plus lisse et sera plus solide avec l'entoilage. Si vous n'utilisez pas de coutil pour la doublure, utilisez de l'entoilage thermocollant épais et faites-le adhérer aux pièces de doublure en suivant la notice d'utilisation.

Astuce : Les pièces du serre-taille semblent très similaires. Après poser l'entoilage, marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Étiquetez le ruban avec le nom et le numéro de la pièce sur l'envers du bord supérieur de chaque pièce. Ceci vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, en vous assurant d'essayer que la marque n'étale pas avant de la coller au tissu.

3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le DEVANT (1) sur le COTE DEVANT (2).

4. Piquez le COTE (3) sur l'autre côté du côté devant, en faisant coïncider les encoches. Crantez les courbes pour ouvrir la couture au fer.

Astuce : Le pressage des coutures incurvées peut être difficile. Un outil pratique est un coussin tailleur (un coussin de tissu cousu ayant la forme d'un jambon, et



rembourré de sciure ou d'ouatine). Les bords arrondis de coussin imitent les arrondis du corps, et vous permettent de presser les coutures incurvées facilement. Trouvez une part sur le coussin qui est la plus semblable à la forme de votre couture et disposez le vêtement par-dessus. On peut retourner le coussin sur son côté ou le poser à plat. Pressez toujours d'abord de l'envers. Il sera très utile d'appliquer de la vapeur lors du pressage pour vous aider à adapter le tissu à l'arrondi. Retournez le vêtement et pressez de l'endroit pour finir le pressage des coutures; utilisez une pattemouille si nécessaire pour protéger les tissus délicats.

5. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le DOS (4) sur le COTE DOS (5).

6. Piquez le côté dos sur l'autre côté du côté, en faisant coïncider les encoches. Crantez les courbes pour les ouvrir au fer.

7. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord inférieur arrondi, comme illustré.

8. Piquez le COTE DEVANT INFERIEUR (6) sur le COTE DOS INFERIEUR (7), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches.

9. Epinglez les pièces du côté inférieur sur le serre-taille, en faisant coïncider les bords inférieurs, les encoches et la couture des pièces du côté inférieur avec le carré. Crantez le serre-taille jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez; piquez. Pressez les rentrés vers les pièces du côté inférieur.

10. PIQUEZ LE BORD sur les pièces du côté inférieur près de la couture.

11. Répétez les étapes précédentes pour la DOUBLURE; en pressant les rentrés à l'opposé des pièces du côté inférieur et PIQUEZ LE BORD sur le serre-taille près de la couture.

A cause de la tension exercée sur les coutures du serre-taille, particulièrement celles de la taille, on recommande de poser du ruban sur le rentré de la doublure de taille, pour soulager cette tension. En plus, le ruban soutien et prolonge la vie



et la durabilité du serre-taille. Utilisez du galon croisé solide non élastique pour le ruban de taille.

12. Superposez les pièces de la doublure au niveau du milieu devant; bâtissez. Pour définir votre taille naturelle, nouez un morceau d'élastique ou de ficelle autour de la plus petite partie de votre taille. Glissez la doublure par-dessous l'élastique, ayant l'endroit de la doublure en face de votre corps, ayant la ling de couture du devant de la doublure le long du milieu devant de votre corps. Placez la partie la plus étroite du serre-taille le long de l'élastique. Ajustez les marques de taille sur le devant et dos, si nécessaire. Marquez la taille sur chaque pièce du côté le long du bord inférieur de l'élastique.

Astuce : Achetez ou réalisez une paire de bandes à œillets pour ajuster un corset. Ces bandes forment un panneau amovible pour le dos, avec des baleines et des œillets, et peuvent être attachées et enlevées pour ajuster encore et encore.

13. Enlevez le bâti du milieu devant. Coupez le ruban de taille en deux et posez-le comme suit. Sur l'envers de la doublure, en commençant du bord du dos, centrez chaque ruban de taille par-dessus la marque de taille, ayant l'extrémité du ruban au même niveau que le bord du dos. Tenez le tissu du dos tendu et allongez le ruban plat et épinglez-le sur la ligne de couture du dos/côté dos, en centrant par-dessus la marque de taille. Tenez le côté dos tendu et épinglez le ruban sur la ligne de couture du côté dos/dos de la même façon. Continuez ce processus, en finissant sur le bord du milieu devant. Bâtissez le ruban le long des lignes de couture. Piquez le ruban sur les bords du devant et dos.

14. Sur l'endroit, placez la partie femelle du busc le long de la ligne de couture du milieu devant sur le devant droit du serre-taille, en étendant les brides sur le rentré et ayant les brides supérieure et inférieure à une distance égale des bords supérieur et inférieur. N'étendez pas les extrémités du busc jusqu'aux bords supérieur et inférieur. Laissez au moins 6 mm sur chaque extrémité du busc pour piquer la bordure.

Avec un marqueur ou de la craie à tissu, marquez les bords supérieur et inférieur de chaque bride sur le serre-taille. Copiez les marques sur l'envers du tissu.

Sur l'endroit, placez le bord droit de la partie mâle du busc le long de la ligne de couture du milieu devant sur le devant gauche, en centrant les clous supérieur et inférieur entre les rentrés, en faisant attention d'aligner la position des clous avec



la position des brides sur le côté droit. Marquez l'emplacement des clous avec un marqueur ou de la craie à tissu. Note : Les marques doivent être à 6 mm de la couture du milieu.

15. En utilisant un poinçon, faites un trou sur chaque marque de clou. Appliquez un produit d'étanchéité pour couture sur chaque trou et laissez sécher.

Astuce : Avant d'appliquer le produit d'étanchéité pour couture sur le vêtement, placez une goutte du produit sur un morceau de tissu, et laissez sécher. Une fois sec, le produit sera invisible. S'il est encore visible, essayez une goutte plus petite, ou étendez le produit avec un petit pinceau ou une éponge. On peut aussi utiliser du vernis à ongles transparent ou une couche fine de colle blanche au lieu du produit d'étanchéité pour couture. Lorsque vous êtes satisfaite des résultats, appliquez-le de la même façon sur le vêtement.

16. Coupez un morceau du ruban gros-grain de 3.8 cm en utilisant la pièce de patron du PROLONGEMENT (8). Marquez la position de l'encoche sur l'envers du ruban.

17. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur les extrémités du prolongement.

18. Endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, bâtissez le prolongement sur le devant gauche du serre-taille en tissu.

19. Rentrez le long bord sans encoche de la PAREMENTURE DEVANT (9) et de la PAREMENTURE DOS (10); pressez.

20. Endroit contre endroit, bâtissez les parementures devant sur les devants, par-dessus le prolongement sur le devant gauche. Piquez les parementures dos sur le dos.

21. Endroit contre endroit, épinglez la doublure et le serre-taille sur les bords de l'ouverture du devant et dos. Note : Piquez le bord de l'ouverture du devant droit, en laissant ouvert entre les marques des brides du busc; en renforçant la piqûre au-dessus et au-dessous de chaque ouverture. Egalisez les coutures. Enlevez le bâti du milieu devant droit.





22. Retournez à l'endroit. Pressez, en retournant le prolongement vers l'extérieur et les parementures vers l'intérieur.

23. Introduisez la partie femelle du busc entre la doublure et le devant droit, en dépassant les brides à travers les ouvertures. Introduisez la partie mâle entre la doublure et le devant gauche, en poussant les clous à travers les trous. Bâissez les parementures en place.

Sur l'endroit, piquez près du bord du busc à travers toutes les épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture. Piquez à 1 cm, en prenant le bord pressé des parementures devant.

24. Bâissez à la main la doublure sur le serre-taille le long des lignes de couture verticales en continuant le long des lignes sur les pièces du côté inférieur. Il est important de maintenir les lignes de couture coïncidant exactement de haut en bas. Bâissez de nouveau à 1 cm sur chaque côté des coutures. Bâissez le long des lignes de piqûre sur le dos.

Pour former les casiers à baleines, sur l'endroit, piquez dans le sillon de chaque couture verticale et le long des lignes de piqûre des pièces du côté inférieur, à travers toutes les épaisseurs, en utilisant le bâti comme un guide. Piquez à 1 cm de chaque côté de chaque ligne de couture et chaque ligne de piqûre sur les pièces du côté inférieur. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords de l'ouverture du dos et à 1 cm. Piquez le long des lignes de piqûre du dos.

25. Pour border le bord inférieur du serre-taille, dépliez les bords du biais double de 1.3 cm. Pressez. Pliez le ruban en deux; pressez.

Sur l'endroit, épinglez le biais sur le bord inférieur du serre-taille, ayant les bords non finis au même niveau, avec les extrémités du ruban s'étendant 1.3 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant et dos. Piquez en couture de 6 mm.

26. Pressez le ruban à l'opposé du serre-taille. Repliez les extrémités du ruban. Repliez le bord plié du ruban par-dessus le rentré vers le côté à doublure, en enfermant les rentrés. Cousez aux **POINTS COULES**.



Note : La baleine doit être au moins 1.3 cm plus courte que le casier pour laisser 6 mm sur le bord supérieur et inférieur du serre-taille pour piquer la bordure. La baleine en acier plate de 1.3 cm est insérée sous le busc. La baleine en acier plate de 6 mm est insérée dans les casiers droits des bords de l'ouverture du devant et dos. La baleine en acier spirale de 6 mm est insérée dans les casiers arrondis restants.

27. Glissez les bandes de baleine préparées dans les casiers déterminés entre le serre-taille et la doublure. Glissez les bandes de baleine déterminées derrière le busc sur les bords de l'ouverture du devant. Bâissez les bords supérieurs ensemble pour fixer la baleine en place.

Bordez le bord supérieur du serre-taille comme décrit pour le bord inférieur, en utilisant un pied à fermeture.

Mesurez le bord supérieur du serre-taille. Ajoutez 5 cm. Coupez deux morceaux de trou-trou de dentelle de cette mesure. Ajoutez 26 cm à la mesure précédente et coupez deux morceaux de ruban étroit.

28. Passez le ruban par les ouvertures du trou-trou, ayant une extrémité du ruban au même niveau qu'une extrémité du trou-trou. Sortez l'autre extrémité du ruban par une ouverture à 2.5 cm de l'autre extrémité, en étendant 26 cm au-delà du bord. Ceci sera le devant.

29. Epinglez le trou-trou sur le bord supérieur du serre-taille, avec les extrémités du trou-trou à 2.5 cm au-delà des bords du devant et dos. Cousez à la main en place.

Retournez les extrémités vers l'intérieur, en rentrant 1.3 cm sur le bord non fini. Cousez à la main en place, en maintenant les extrémités étendues du ruban libres.

30. Posez les œillets du dos sur les marques, en suivant la notice d'utilisation.

Faites sortir le lacet ou le cordon par la paire d'œillets supérieurs, en étendant les extrémités uniformément. Commencez à lacer le corset. A la paire d'œillets au niveau de la taille, formez des boucles, « des oreilles de lapin ». Après croiser, sautez un œillet et sortez le lacet à travers le deuxième l'œillet vide. Sur le même côté, insérez le cordon dans le premier œillet vide (celui qu'on a sauté). Ceci



forme une boucle qui peut être tirée pour ajuster le corset à la taille. Continuez à passer le cordon jusqu'au bas. Nouez les extrémités ensemble.

Au moment de porter, tirez sur le cordon aux boucles de taille et faites un nœud.

31. Épinglez le PANNEAU DOS (11) et la DOUBLURE de panneau dos (11), endroit contre endroit, sur les côtés. Piquez. Egalisez les rentrés.

32. Retournez à l'endroit. Pressez. PIQUEZ LE BORD sur les côtés. Pour former les casiers à baleines, piquez le long des lignes de piqûre, en pivotant où les lignes se croisent, en vous assurant de laisser ouvert au milieu pour insérer la baleine.

33. De la baleine plastique de 6 mm, coupez deux morceaux de 27 cm. Enlevez la coulisse de la baleine, si nécessaire. Arrondissez les extrémités de la baleine. Introduisez la baleine dans les casiers. Un morceau croisera par-dessus l'autre. Bâissez les bords supérieur et inférieur.

34. Dépliez les bords du biais double de 1.3 cm. Pressez. Pliez le ruban en deux; pressez. Sur l'endroit, épinglez le ruban sur les bords supérieur et inférieur du panneau dos, ayant les bords non finis au même niveau et les extrémités s'étendant 6 mm sur les côtés. Piquez en utilisant une couture de 6 mm et un pied à fermeture.

35. En repliant les extrémités du ruban, pliez le ruban vers le côté de doublure, par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, ayant la pliure du ruban recouvrant la piqûre. Cousez aux POINTS COULES .

Mesurez le bord supérieur du panneau dos. Ajoutez 5 cm. Coupez un morceau de trou-trou de dentelle et de ruban à cette mesure.

36. Insérez le ruban dans le trou-trou de dentelle.

37. Épinglez le trou-trou sur le bord supérieur du panneau dos avec les extrémités du galon s'étendant 2.5 cm au-delà des bords du devant et dos.



Retournez les extrémités vers l'intérieur, en rentrant 1.3 cm sur le bord non fini. Cousez à la main en place.

Au moment de porter, tirez le cordon aux boucles de taille et faites un nœud. Au moment d'utiliser le panneau dos, glissez le panneau par-dessous le cordon avant d'ajuster.

## CORSET DE COU B

1. Bâtissez l'ENTOILAGE à l'ENVERS de toutes les pièces correspondantes en TISSU.

Astuce : Si vous n'utilisez pas de couteau pour la doublure, utilisez de l'entoilage thermocollant épais et faites-le adhérer aux pièces de la doublure en suivant la notice d'utilisation.

Astuce : Les pièces du patron semblent très similaires. Après poser l'entoilage, marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Étiquetez le ruban avec le nom et le numéro de la pièce sur l'envers du bord supérieur de chaque pièce. Ceci vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, en vous assurant d'essayer que la marque n'étale pas avant de la coller au tissu.

2. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur la couture avant du COTE DEVANT (12).

3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le côté devant et le DEVANT (13) sur les côtés, en crantant le côté devant jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire.

Piquez le COTE (14) et le côté devant sur les côtés.

Piquez le COTE DOS (15) et le côté sur les côtés.

Piquez le DOS (16) et le côté dos sur les côtés.

Crantez les rentrés si nécessaire et ouvrez-les au fer.

4. Piquez les pièces de la doublure ensemble de la même façon.



5. Endroit contre endroit, épinglez la doublure et le corset sur les bords de l'ouverture du dos. Piquez.

6. Retournez la doublure vers l'intérieur. Bâissez à la main la doublure sur le corset le long des lignes de couture verticales. Il est important de maintenir les lignes de couture coïncidant exactement de haut en bas. Bâissez de nouveau à 3 mm sur chaque côté des coutures. Bâissez les bords inférieurs ensemble.

Pour former les casiers à baleines, sur l'endroit, piquez sur chaque côté de chaque couture. Enlevez le bâti.

**PIQUEZ LE BORD** sur les bords de l'ouverture du dos. Piquez de nouveau à 1 cm, comme illustré.

7. Pour border le bord inférieur du corset, dépliez les bords du ruban de biais double de 1.3 cm. Pressez. Pliez le ruban en deux; pressez.

Sur l'endroit, épinglez le biais sur le bord inférieur du corset, ayant les bords non finis au même niveau, avec les extrémités du ruban s'étendant 1.3 cm au-delà des bords de l'ouverture du dos. Piquez en couture de 6 mm.

8. Pressez le ruban à l'opposé du corset. Repliez les extrémités du ruban. Repliez le bord plié du ruban par-dessus le rentré vers la doublure de corset, en enfermant les rentrés. Cousez aux **POINTS COULES**.

Note : La baleine doit être au moins 1.3 cm plus courte que le casier pour laisser 6 mm le long des bords supérieur et inférieur du corset pour poser la bordure. On peut utiliser une baleine plastique de 6 mm ou des colliers de serrage en plastique.

9. Mesurez la longueur de chaque couture verticale et des bords de l'ouverture du dos. Soustrayez 1.3 cm de chaque mesure. Coupez dix morceaux de baleine plastique de 6 mm selon les mesures. Enlevez la coulisse de la baleine si nécessaire et arrondissez les extrémités. Etiquetez chaque morceau de baleine avec la couture correspondante.



Glissez les bandes de baleine préparées dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Bâissez les bords supérieurs ensemble pour fixer la baleine en place.

Bordez le bord supérieur du corset comme décrit pour le bord inférieur, en utilisant un pied à fermeture.

10. Sur l'endroit, centrez le napperon acheté par-dessus le milieu devant dans la position désirée, en rentrant le bord supérieur au même niveau que le biais. Cousez à la main en place.

11. Posez les œillets du dos sur les marques, en suivant la notice d'utilisation. En commençant à la paire supérieure d'œillets, passez le cordon à travers les œillets.

## CORSET DE COU C

1. Bâissez l'ENTOILAGE à l'ENVERS de toutes les pièces correspondantes en TISSU. Bâissez le long des lignes de pince sur le COTE (19), en laissant des longs bouts de fil sur chaque extrémité pour l'enlever facilement.

Astuce : Si vous n'utilisez pas de couteau pour la doublure, utilisez de l'entoilage thermocollant épais et faites-le adhérer sur les pièces de la doublure en suivant la notice d'utilisation.

Astuce : Les pièces du patron semblent très similaires. Après poser l'entoilage, marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Étiquetez le ruban avec le nom et le numéro de la pièce sur l'envers du bord supérieur de chaque pièce. Ceci vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, en vous assurant d'essayer que la marque n'étale pas avant de la coller au tissu.

2. Pour la pièce du devant, faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord avec encoche du COTE DEVANT (17) et de la DOUBLURE de côté devant (17).

3. Piquez le côté devant et le DEVANT (18) sur les côtés, en crantant jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire.



Piquez la doublure de côté devant et la DOUBLURE devant (18) sur les côtés, de la même façon.

4. Epinglez la doublure sur la pièce du devant, endroit contre endroit; piquez les côtés. Egalisez les rentrés.

5. Retournez la doublure vers l'intérieur; pressez. Il est important de maintenir les lignes de couture coïncidant exactement de haut en bas. Bâissez de nouveau à 3 mm sur chaque côté des coutures du côté devant.

6. Pour former les casiers à baleines, PIQUEZ LE BORD près des côtés. Piquez de nouveau à 1 cm. Piquez chaque côté des coutures verticales. Enlevez le bâti.

7. Pour border le bord inférieur du corset, dépliez les bords du ruban de biais double de 1.3 cm. Pressez. Pliez le biais en deux; pressez.

Sur l'endroit, épinglez le biais sur le bord inférieur du corset, ayant les bords non finis au même niveau, avec les extrémités du biais s'étendant 1.3 cm au-delà des bords de l'ouverture du dos. Piquez en couture de 6 mm.

8. Pressez le biais à l'opposé du corset. Repliez les extrémités du biais. Retournez le bord plié du biais par-dessus le rentré vers la doublure de corset, en enfermant les rentrés. Cousez aux POINTS COULES .

Note : La baleine doit être au moins 1.3 cm plus courte que le casier pour laisser 6 mm le long des bords supérieur et inférieur du corset pour poser la bordure. On peut utiliser une baleine plastique de 6 mm ou des colliers de serrage en plastique.

9. Mesurez la longueur de chaque couture du côté devant et des bords du côté. Soustrayez 1.3 cm de chaque mesure. Coupez quatre morceaux de baleine plastique de 6 mm selon les mesures. Enlevez la coulisse de la baleine si nécessaire et arrondissez les extrémités. Etiquetez chaque pièce de baleine avec la couture correspondante.



Glissez les bandes de baleine préparées dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Bâissez les bords supérieurs ensemble pour fixer la baleine en place.

Bordez le bord supérieur comme décrit pour le bord inférieur, en utilisant un pied à fermeture.

10. Pour la pièce de l'épaule, faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord avec encoche du COTE (19) et de la DOUBLURE de côté (19). Piquez la pince.

11. Piquez le côté au COTE DOS (20), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, en crantant jusqu'à la PIQURE DE SOUTIEN comme nécessaire.

Piquez la doublure de côté et la DOUBLURE de côté dos (20) de la même façon.

12. Epinglez la doublure sur la pièce du côté, endroit contre endroit; piquez les côtés. Egalisez les rentrés.

13. Retournez la doublure vers l'intérieur; pressez. Bâissez le bord inférieur et le long de la couture du côté dos. Bâissez à 3 mm sur chaque côté de la couture.

Pour former les casiers à baleines, PIQUEZ LE BORD près des côtés. Piquez de nouveau à 1 cm. Piquez chaque côté de la couture du côté dos. Enlevez le bâti.

Bordez le bord inférieur de la pièce de l'épaule avec du ruban de biais double de 1.3 cm comme décrit pour la pièce du devant.

14. Mesurez la longueur de la couture du côté dos et des bords latéraux. Soustrayez 1.3 cm de chaque mesure. Coupez trois morceaux de baleine plastique de 6 mm selon les mesures. Enlevez la coulisse de la baleine si nécessaire et arrondissez les extrémités. Marquez chaque pièce de baleine avec la couture correspondante.

Glissez les bandes de baleine préparées dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Bâissez les bords supérieurs ensemble pour fixer la baleine en place.





Bordez le bord supérieur comme décrit pour le bord inférieur, en utilisant un pied à fermeture.

15. Pour la pièce du dos, piquez la couture au niveau du milieu dos sur le DOS (21) et la DOUBLURE dos (21).

16. Epinglez la doublure sur la pièce du dos, endroit contre endroit; piquez les côtés. Egalisez les rentrés.

17. Retournez la doublure vers l'intérieur; pressez. Bâissez le bord inférieur et le long de la couture au niveau du milieu dos. Bâissez à 3 mm sur chaque côté de la couture du milieu dos.

Pour former les casiers à baleines, PIQUEZ LE BORD près des côtés. Piquez de nouveau à 1 cm. Piquez à 3 mm sur chaque côté de la couture du milieu dos. Enlevez le bâti.

Bordez le bord inférieur de la pièce du dos avec du ruban de biais double de 1.3 cm comme décrit pour les pièces du devant et de l'épaule.

18. Mesurez la longueur de la couture du milieu devant et des bords du côté. Soustrayez 1.3 cm de chaque mesure. Coupez trois morceaux de baleine plastique de 6 mm selon les mesures. Enlevez la coulisse de la baleine si nécessaire et arrondissez les extrémités. Etiquetez chaque pièce de baleine avec la couture correspondante.

Glissez les bandes de baleine préparées dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Bâissez les bords supérieurs ensemble pour fixer la baleine en place.

Bordez le bord supérieur comme décrit pour le bord inférieur, en utilisant un pied à fermeture.

19. Posez les œillets des pièces du devant, de l'épaule et du dos sur les marques, en suivant la notice d'utilisation.

20. En commençant à la paire supérieure d'œillets, lacez les pièces de l'épaule et la pièce du devant, et un côté de la pièce du dos et la pièce de l'épaule.



## Astuces pour la dentelle ancienne

Notre corset de cou est orné d'un bel appliqué de dentelle. Les meilleurs endroits pour trouver de la dentelle sont les marchés aux puces, les boutiques d'antiquités et les boutiques d'occasions, mais les pièces peuvent être délavées ou tachées. Voici une méthode facile pour restaurer et éclaircir les dentelles anciennes.

- Remplissez un bol ou un récipient avec de l'eau froide. Ajoutez environ  $\frac{1}{4}$  de tasse (60 g) de bicarbonate de soude et agitez jusqu'à le dissoudre. En plus d'enlever les taches, le bicarbonate est aussi super pour éliminer les odeurs d'humidité.
- Mettez doucement la pièce de dentelle dans l'eau et laissez-la tremper à peu près une heure. Vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois, en remplaçant le mélange d'eau et bicarbonate.
- Rincez complètement et posez la dentelle sur une serviette. Roulez la serviette avec la dentelle à l'intérieur et pressez doucement. N'essorez pas l'excès d'eau parce que vous pouvez abîmer et déchirer les fibres fines.
- Une fois la dentelle sèche, gardez-la dans du papier de soie jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'utiliser.

Note : N'utilisez pas d'eau de Javel avec votre dentelle, car il contient des substances agressives qui peuvent endommager les fibres ou même rendre l'appliqué de couleur jaune. Aussi, ne mettez pas de pièces délicates de dentelle dans la machine à laver parce qu'elles peuvent s'abîmer.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Séries : B5(8-10-12-14-16), F5(16-18-20-22-24)									
TAILLES	8	10	12	14	16	18	20	22	24
A - 45",60"*** - $\frac{7}{8}$ yd.; 115, 150cm - 0.8m									
ENTOILAGE A - 18",20" - $1\frac{3}{4}$ yds.; 46, 51cm - 1.6 m									
DOUBLURE A - 45",54"*** - $\frac{7}{8}$ yd.; 115, 137 cm - 0.8 m									
B - 45",60"*** - $\frac{3}{8}$ yd.; 115, 150cm - 0.4m									
ENTOILAGE B - 18",20" - $\frac{5}{8}$ yd.; 46, 51cm - 0.6m									
DOUBLURE B - 45",54"*** - $\frac{3}{8}$ yd.; 115, 137cm - 0.4m									
C - 45",60"*** - $\frac{5}{8}$ yd.; 115, 150cm - 0.6m									
ENTOILAGE C - 18",20" - 1 yd.; 46, 51cm - 1.0m									
LIDOUBLURE C - 45",54"*** - $\frac{5}{8}$ yd.; 115, 137cm - 0.6m									
***Avec ou sans sens									